



ZERTIFIKATS- KONFIGURATION ADOBE READER

1) Download der vertrauenswürdigen Stammzertifikate

Um eine Signatur vollständig auf Gültigkeit prüfen zu können, müssen so genannte vertrauenswürdige Stammzertifikate in das Betriebssystem importiert werden. Sie garantieren, dass die Unterschrift auch wirklich gültig ist. Sofern die benötigten vertrauenswürdigen Zertifikate noch nicht installiert sind, können diese unter folgenden Links heruntergeladen werden:

A-Trust: <https://www.a-trust.at/certs/A-Trust-Stammzertifikate.p7b>

A-Cert: <http://www.a-cert.at/static/all-stamm-cert.p7b>

Hierfür einfach im Internetbrowser in der Adressleiste diesen Link eingeben,

dann "Speichern unter..." wählen und abspeichern.

2) Installation der vertrauenswürdigen Stammzertifikate

Zur Installation dieser Stammzertifikate öffnen Sie den Windows Explorer (oder den Arbeitsplatz) und navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Stammzertifikate (die P7B Datei) gespeichert haben. Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei und wählen Sie "Zertifikate installieren". Sämtliche Fenster bestätigen Sie mit "Weiter", oder "Ja". Somit haben Sie alle Stammzertifikate des jeweiligen Anbieters erfolgreich in Ihrem System installiert!



3) Konfiguration des Adobe Readers

Zur Verifikation von Signaturen benötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader 6.0 oder höher.

Adobe Reader 6.x:

Um dem Reader die Stammzertifikate verfügbar zu machen, starten Sie das Programm und öffnen Sie im Menü den Punkt "Bearbeiten" --> "Grundeinstellungen".

Dort wählen Sie den Punkt "Digitale Unterschriften". Hier klicken Sie auf den Button "Erweiterte Grundeinstellungen". Danach aktivieren Sie alle "Häkchen" in der Gruppe "Microsoft Windows Zertifikatssicherheit". Dann bestätigen Sie alle Fenster mit OK. Unter Umständen müssen Sie den Adobe Acrobat Reader neu starten, um die Änderungen sichtbar zu machen. Ab diesem Zeitpunkt werden gültige Signaturen erfolgreich verifiziert!

Adobe Reader 7.x und 8.x

Um dem Reader die Stammzertifikate verfügbar zu machen, starten Sie das Programm und öffnen Sie im Menü den Punkt "Bearbeiten" --> "Grundeinstellungen".

Dort wählen Sie den Punkt "Sicherheit". Hier klicken Sie auf den Button "Erweiterte Grundeinstellungen". Danach wählen Sie den Reiter „Windows-Integration“ aus und aktivieren alle "Häkchen". Dann bestätigen Sie alle Fenster mit OK. Unter Umständen müssen Sie den Adobe Acrobat Reader neu starten, um die Änderungen sichtbar zu machen. Ab diesem Zeitpunkt werden gültige Signaturen erfolgreich verifiziert!

Adobe Reader 9

Um dem Reader die Stammzertifikate verfügbar zu machen, starten Sie das Programm und öffnen Sie im Menü den Punkt "Bearbeiten" --> "Voreinstellungen".

Dort wählen Sie den Punkt "Sicherheit". Hier klicken Sie auf den Button "Erweiterte Voreinstellungen". Danach wählen Sie den Reiter „Windows-Integration“ aus und aktivieren alle "Häkchen". Dann bestätigen Sie alle Fenster mit OK. Unter Umständen müssen Sie den Adobe Acrobat Reader neu starten, um die Änderungen sichtbar zu machen. Ab diesem Zeitpunkt werden gültige Signaturen erfolgreich verifiziert!